

WHM

يوسع

ينهار

mail

تكوين الخادم

ربط عقد الخادم

تعديل الإعدادات

مركز الأمان

SMTP قيود

الوصول إلى المترجم

جهات اتصال الخادم

مدير الاتصال

تعديل تفضيلات بريد النظام

الموزعون

إرسال بريد إلكتروني إلى جميع اليائعين

تكوين الخدمة

تكوين خدمات الويب في cPanel لوحة التحكم

Exim مدير تكوين

تكوين خادم البريد

مدير الخدمة

المواقع

عرض المواقع المتوقعة

حالة الخادم

سجل العمليات اليومية

معلومات الحساب

قائمة المجالات المتوقعة

قائمة المجالات الفرعية

وظائف الحساب

إرسال البريد الإلكتروني إلى جميع المستخدمين

Shell إدارة الوصول إلى

التحويلات

تحويل المجال الإضافي إلى حساب

DNS وظائف

DNS إضافة منطقة

DNS حذف منطقة

DNS مدير منطقة

تحرير قوالب المنطقة

تكوين توجيه البريد الإلكتروني

عالمياً DKIM/SPF تمكين

تقرير سجل خادم الأسماء

ركن المجال

للمنطقة TTL تعيين

إعداد/تحرير إعادة توجيه النطاق

DNS مزامنة سجلات

IP وظائف

للخدمة عن IP تكوين عناوين بعدد

برمجة

إيزي أبانشي 4

بريد إلكتروني

إمكانية توصيل البريد الإلكتروني

تصفية رسائل البريد الإلكتروني الواردة حسب البلد

تصفية رسائل البريد الإلكتروني الواردة حسب المجال

القائمة الرمادية

تقارير تسليم البريد

مدير قائمة البريد

تكوين خادم البريد

تكوين خادم البريد / تكوين الخدمة / بيت

Dovecot. نتج لك هذه الواجهة تكوين جوانب مختلفة من سؤلك . POP3 و IMAP. هو خادم بريد فائق على التعامل مع بروتوكولي Dovecot.

البروتوكولات الممكنة	بوينت3. ☒ LMTP ☐ ☒ IMAP.بروتوكول Dovecot. تحدد مبيعات الاختيار هذه البروتوكولات التي سيتمتع إليها cPanel ملاحظة : يتطلب نظام البريد الإلكتروني على الويب الخاص بـ حتى يعمل IMAP.بروتوكول ملاحظة : إذا لم تقم بتحديد مربع الاختيار ، فسيتمل النظام في وضع المصادقة فقط مطلوب ولا يمكنك تعطيله IMTP. : ملاحظة
IPv6 تم تمكين	☒ IPv6.، للاستماع لطلبات عنوان Dovecot يسمح لك هذا الخيار بتمكين ملاحظة : يجب عليك تحديد بروتوكول في قسم البروتوكولات الممكنة قبل IPv6. تحديد تمكين
السماح بمصادقة النص العادي (من العملاء الجاهلين)	نعم يسمح هذا الإعداد لعملاء البريد الإلكتروني عن بعد بالمصادقة باستخدام اتصالات غير مشفرة. عند ضبطه على "لا"، سيتم السماح فقط بالاتصالات الصادرة عن الخادم المحلي بالمصادقة بدون تشفير. بعد تحديد "لا" أفضل في قسم البروتوكولات الممكنة لأنه سيجبر IMAP. من تعطيل المستخدمين عن بعد على استخدام التشفير مع السماح للبريد الإلكتروني على الويب بالعمل بشكل صحيح.
SSL قائمة تشفير	ECDHE-ECDSA-AES128-G التي ينبغي أن تستخدمها SSL. هذه قائمة بتنسيق قياسي لشهادات SSL. عادةً ما يلزم تحديثها فقط للوافق مع Dovecot. " .
الأمن SSL.بروتوكول	TLSv1.2 التي يمكن لعملاء SSL. مثل هذه القيمة الحد الأدنى لبروتوكول استخدامه للاتصال. عادةً، لن تحتاج إلى تعديل هذه القيمة إلا Dovecot .
الحد الأقصى لعدد عمليات البريد	512 التي (POP3 و IMAP. خوادم) يحدد الحد الأقصى لعدد عمليات البريد يمكن تشغيلها في وقت واحد.
حد ذاكرة المعالجة للبريد (مبيضا بيت)	512 بالميجابايت. . POP3 و IMAP. الحد الأقصى لاستخدام الذاكرة و لعمليات تقرأ هذه العمليات في الغالب ملفات مخصصة للذاكرة، لذا فإن تعيين حد مرتفع لا ينبغي أن يؤثر على أداء الخادم لديك.
لكل عنوان IMAP. الحد الأقصى للاتصالات IP	20 (المتزامنة التي يمكن لمستخدم واحد IMAP. يقوم بتحديد عدد الاتصالات IP. إجراؤها من كل عنوان (P. عنوان
IMAP.IDLE الفاصل الزمني بين رسائل "عالمياً: لا يزال هنا....."	24 في (موافق، لا يزال هنا) "OK Still here" يحدد عدد الدقائق بين رسائل قد يساعد زيادة هذا العدد في زيادة عمر البطارية. IMAP. IDLE. وضع لبعض صلاء الأجهزة المحمولة.
لكل عنوان POP3. الحد الأقصى للاتصالات IP.	3 المتزامنة التي يمكن لمستخدم واحد POP3. يقوم بتحديد عدد الاتصالات IP. إجراؤها من كل عنوان (P. عنوان
عدد عمليات المصادقة الاختيارية	2 يحدد هذا عدد عمليات المصادقة الاختيارية التي يجب تشغيلها للاستماع إلى الاتصالات الجديدة.
الحد الأقصى لعدد عمليات المصادقة	50 يقوم بتحديد الحد الأقصى لعدد عمليات المصادقة التي يمكن تشغيلها في وقت واحد.
حد ذاكرة العملية للمصادقة (مبيضا بيت)	128 ، POP3 و IMAP. الحد الأقصى لاستخدام الذاكرة و لعمليات تسجيل الدخول بالميجابايت .
مهلة السبات الخامل (بالثواني)	30 حد الثواني التي يجب تأخيرها قبل نقل المستخدمين إلى عملية السبات في سيساعد هذا في توفير ذاكرة النظام. تعمل القيمة "0" على تعطيل IMAP. هذا الخيار.
حجم ذاكرة التخزين المؤقتة للمصادقة (بيت)	1M تحتفظ صلية المصادقة الرئيسية بذاكرة تخزين مؤقتة لتسجيلات الدخول المعتمدة حتى لا تحتاج إلى إعادة التحقق من بيانات اعتماد تسجيل الدخول في كل مرة يتم فيها استرداد البريد. يحدد هذا مقدار الذاكرة المستخدمة للذاكرة و التخزين المؤقت، بالميجابايت .

استكشاف أخطاء البريد الإلكتروني وإصلاحها

تحويل صندوق البريد

إصلاح أدوات صندوق البريد

Spamd تكوين بدء تشغيل

عرض ملخص إحصائيات البريد

عرض المرحل

عرض ملخص المرسِل

لوحة التحكم

إعادة تعيين كلمة مرور Mailman

SSL/TLS

على SSL تثبيت شهادة المجال

إعادة تشغيل الخدمات

خادم IMAP

Exim) خادم البريد

مدير قائمة البريد (Mailman)

حان الوقت لتخزين عمليات تسجيل الدخول الناجحة	3600 الوقت، بالثواني، الذي سيتم تخزين عمليات تسجيل الدخول الناجحة فيه في ذاكرة التخزين المؤقت للمصادقة. قد تتسبب القيمة المنخفضة في زيادة العمل على خادم المصادقة، ولكنها تقلل من احتمالية حدوث مشكلات عند تحديث كلمات المرور
الوقت لتخزين عمليات تسجيل الدخول الفاشلة	3600 سيتم تخزين الوقت بالثواني الذي مرت به عمليات تسجيل الدخول الفاشلة في ذاكرة التخزين المؤقت للمصادقة. قد يؤدي خفض هذه القيمة إلى زيادة العمل على خادم المصادقة، ولكن قد يقلل من احتمالية حدوث مشكلات عند تحديث كلمات المرور
استخدم عملية مصادقة جديدة لكل اتصال	لا يجد ما إذا كان سيتم استخدام عملية تسجيل دخول جديدة لكل اتصال جديد . قد يؤدي تعيين هذا الخيار على "نعم" إلى IMAP أو POP3، ولكن القيام بذلك يلزم طويرة Dovecot، تحسين أمن عمليات مصادقة. أداء كبير ه على الخوادم المحملة بشكل كبير
(مبيغا بايت) config :حد ذاكرة العملية	2048 الحد الأقصى لاستخدام الذاكرة (بالـمبيغا بايت) لخدمة "التكوين" الداخلية في Dovecot التي يتعقّبها SSL/TLS تتطلب كل شهادة Dovecot إضافية. قد تحتاج الخوادم التي تحتوي على العديد من المجالات إلى زياده بشكل صحيح Dovecot هذه القيمة لضمان تشغيل
فترة فحص الخوول	30 الخاملة . سيؤدي خفض IMAP الوقت بالثواني بين التحديثات لاتصالات هذه القيمة إلى جعل العملاء الحاشين يرون الرسائل الجديدة بشكل أسرع، إلا أن القيم المنخفضة قد تؤدي أيضا إلى زياده تحميل الخادم قليلاً. يوصى بالإعداد الافتراضي 30
تضمين سلة المهملات في الحصّة	☐ عند تمكين هذا الخيار ، سيُقوم النظام بحساب رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في مجلد سلة المهملات مقابل حصّة المستخدم. ملاحظة: لإعاده حساب الحصص الموجودة، يجب عليك تشغيل الأمر "/usr/local/cpanel/scripts/generate_maildirsize --allaccounts --confirm" في علاف الجذر بعد تعديل هذا الخيار
ضغط الرسائل	☐ عندما تقوم بتمكين هذا الخيار ، سيُقوم النظام بضغط الرسائل التي تم إرسالها وتسليمها مؤخرًا
مستوى الضغط	6 مستوى الضغط الذي تريد حفظ الرسائل فيه. عند تمكين خيار "ضغط الرسائل".
مسح سلة المهملات تلقائيًا	☐ عندما يتم تمكين هذا الخيار ، سيُقوم النظام بإزالة الرسائل الموجودة في مجلدات سلة المهملات و الرسائل المحذوفة استنادًا إلى وقت انتهاء الصلاحية المحدد أدناه
وقت انتهاء صلاحية سلة المهملات	30 حدد الأيام التي يجب الاحتفاظ بالرسائل فيها قبل أن تقوم وظيفة "الحذف التلقائي لسلة المهملات" بإزالتها. لا تعمل هذه الوظيفة إلا إذا تم "تمكين وظيفة "الحذف التلقائي لسلة المهملات
إزالة الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا	☐ عندما يتم تمكين هذا الخيار ، سيُقوم النظام بإزالة الرسائل الموجودة في مجلد البريد العشوائي استنادًا إلى وقت انتهاء الصلاحية المحدد أدناه
وقت انتهاء صلاحية البريد العشوائي	30 حدد الأيام التي يجب الاحتفاظ بالرسائل فيها قبل أن تقوم وظيفة "Auto Expunge Spam" بإزالتها. لا تعمل هذه الوظيفة إلا إذا تم تمكين وظيفة "Auto Expunge Spam"
(مبيغا بايت) MBOX حجم دوران	10M MBOX الحد الأقصى للحجم الذي يمكن أن ينمو إليه ملف صندوق بريد قبل أن يقوم النظام بتدويره
(اسابيع أو أيام) MBOX فترة دوران	0 MBOX الحد الأقصى للوقت الذي يمكن أن يظل فيه ملف صندوق بريد موجودًا قبل أن يقوم النظام بتدويره
استجابة فشل تسليم حصّة القرص	عندما تمنع حصّة قرص النظام أو حصّة قرص Dovecot كيف سينتجيب بصندوق البريد التسليم ☒ رفض الرسالة نهائيًا. [؟] ☐ تأجيل التسليم مؤقتًا. [؟]
المتاحة LMTP الحد الأدنى من عمليات	0 الحد الأدنى لعدد العمليات التي سيجتاول النظام حجزها لقبول المزيد من فقط عند LMTP اتصالات العملاء. سيؤدي إعداد 0 إلى بدء تشغيل خادم الحاجة إليه وسيفر. الذاكرة
LMTP حد عملية	500 LMTP الحد الأقصى لعدد عمليات خادم

LMTP حد التزامن لمستخدمي

4

المتزامنة لكل مستخدم. LMTP الحد الأقصى لعدد عمليات تسليم القيمة "0" إلى تعطيل الحد لكل مستخدم.

استخدم القيم الافتراضية

وحفظ التغييرات

إعادة تعيين النموذج